

SPRÁVNÉ NOŠENÍ PROTICHEMICKÝCH OCHRANNÝCH ODĚVŮ

protichemické ochranné obleky a rukavice AlphaTec® Typ 5 a 6

Práce v protichemických ochranných oblecích – Osvědčené postupy

- Protichemické ochranné obleky vás mohou ochránit pouze, pokud jsou:
 - správně vybrané;
 - správně nasazené;
 - použity ve správném prostředí;
 - neroztrhané, neproříznuté, nepropíchnuté ani jinak poškozené.
- Budte ohleduplní ke kolegům, kteří se nachází ve vaší blízkosti.
- Osoby nacházející se v nebezpečné zóně, které neprovádějí aktivní činnost, by měly mít nasazen ochranný oděv pro případ nouze.
- V oblastech s nebezpečím výbuchu (Ex zóny) vždy používejte oděv s antistatickou ochranou, abyste zajistili řádnou ochranu proti elektrostatickému výboji.
- Na pracovišti buďte opatrní, abyste zabránili poškození vašeho ochranného vybavení, například se vyhýbejte horkým povrchům a ostrým hranám.
- Protichemický ochranný oděv a/nebo doplňkové osobní ochranné prostředky (OOP) nesvlékejte při práci v nebezpečných oblastech.
- VY jste odpovědní za svou vlastní bezpečnost a pohodu!



Spolupráce ve dvojicích

Jednotlivci spolupracují ve dvojicích, přebírají odpovědnost za bezpečnost jeden za druhého a zajišťují správné nošení osobních ochranných prostředků (OOP).



1 Před oblékáním ochranného obleku

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Využívejte určenou oblast pro oblékání – bez kontaminace.
- Zkontrolujte velikost a úroveň ochrany protichemického obleku.
- Opatrně otevřete obal – nepoužívejte nože ani ostré předměty.
- Přečtěte si pozorně pokyny pro uživatele.
- Oblek vizuálně zkontrolujte.
- Zkontrolujte, zda v obleku nejsou díry/trhliny, a zkontrolujte švy a zipy.
- Nepoužívejte ochranný oblek, je-li poškozen.



2 Oblékání ochranného obleku

- Ochranný oblek rozložte mírným protřesením, čímž usnadníte oblékání.
- Odstraňte z kapes veškeré nepotřebné a objemné předměty.
- Sundejte si veškeré šperky.
- Posaďte se a zujte si obuv.
- Zastrčte kalhoty do ponožek.
- Navlékněte si nohavice. Při navlékání mějte špičky vždy natažené.
- Navlékněte si ochranný oblek do výšky pasu.



3 Obouvání ochranné obuvi

- Posaďte se a srolujte nohavice ochranného obleku.
- Obujte si požadovanou ochrannou obuv.
- Srolujte zpět nohavice ochranného obleku tak, aby zakrývaly spodní část nohou a kotníky.
- Nezastrkávejte nohavice ochranného obleku do obuvi.
- Vyžaduje-li to daná aplikace, přilepte nad kotníkem lem protichemického obleku k obuvi.
- Navlékněte si oba rukávy.
- Ujistěte se, že rukávy zakrývají zápěstí.



4 Nasadte si obličejovou masku.

- Vyžaduje-li to daná aplikace, použijte ochranné brýle.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Nasadte si obličejovou masku a ujistěte se, že na obličejí správně sedí.
- Nasadte si kapuci a ujistěte se, že těsně přiléhá a netvoří mezery.



5 Utěsnění ochranného obleku

- Zapněte zip do výše brady.
- U samolepicí pásky nejprve odstraňte spodní vrstvu a poté páskou utěsněte přední část ochranného obleku.
- Zajistěte, aby nebyly viditelné žádné záhyby nebo mezery, které snižují ochranu.
- Vyžaduje-li to daná aplikace, pro úplnou ochranu proti postřiku a částicím použijte pásku odolnou vůči chemikáliím.
- Potřebujete-li s přelepováním pomoci, spolupracujte ve dvojici.



6 Navlékání ochranných rukavic

- Vždy používejte rukavice, které jsou vhodné pro danou aplikaci, a dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Před použitím rukavice prohleďte, zda nejsou přítomna poškození a kazy.
- Navlékněte rukavice jednu po druhé a ujistěte se, že správně sedí.
- V případě potřeby použijte vnitřní rukavici pro dodatečnou ochranu.



7 Lepicí páska / prstové smýčky

- Vnější rukáv lze přilepit pomocí nepropustné pásky chránící proti chemikáliím.
- Prstové smýčky zabraňují shrnování rukávů při práci s rukama nad hlavou.



8 Finální kontrola

- Zkontrolujte, zda ochranný oblek správně sedí a zda je pohodlný.



Pro více informací navštivte www.ansell.com

Ansell, ® a ™ jsou obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich přidružených společností. © 2020 Všechna práva vyhrazena.