

OMÓWIENIE NORM EN ISO 374-5 VIRUS I ASTM F 1671

Podczas wybierania rękawic chroniących przed wirusami, takimi jak COVID-19, należy wiedzieć, jakie normy prawne są dostępne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony.

W Unii Europejskiej norma EN ISO 374-5 VIRUS mierzy zdolność rękawic do chronienia użytkowników przed bakteriami, grzybami i wirusami. Rękawice z oznaczeniem EN 374-5 VIRUS na opakowaniu zostały sprawdzone pod kątem zapewnienia szczelności podczas testów zgodnych z normą EN 374-2: 2014.

W Ameryce Północnej zdolność rękawic do chronienia przed mikroorganizmami jest definiowana przez normę ASTM F 1671. Podobnie jak w przypadku normy ISO 16603/16604, do jednej części komory testowej dodawany jest bakteriofag, po czym na określony czas przykładane jest ciśnienie. Ten test sprawdza, czy dowolne mikroorganizmy, takie jak wirusy, są w stanie przedostać się przez rękawice.


Rękawice chroniące przed mikroorganizmami

W Unii Europejskiej rękawice muszą przejść test szczelności zgodny z normą EN 374-2: 2014. Została dodana możliwość twierdzenia, że rękawice chronią przed wirusami, jeśli rękawice przejdą test ISO 16604: 2004 (metoda B).

W Ameryce Północnej rękawice muszą przejść pomyślnie test ASTM F 1671 w celu twierdzenia, że chronią przed mikroorganizmami, takimi jak bakterie i wirusy.

Różnice między bakteriami i wirusami

Rozmiary bakterii



Rozmiary wirusów



Bakterie mają zazwyczaj wymiary od 1 do 10 mikrometrów. Z kolei wirusy mają rozmiary od 1/10 do 1/100 bakterii.

Niewielkie rozmiary wirusów ułatwiają im przedostawanie się przez otwory w rękawicach ochronnych. Jednakże rękawice spełniające normy EN ISO 374-5 VIRUS lub ASTM F 1671 zostały przetestowane jako efektywne bariery chroniące nawet przed niewielkimi wirusami.

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:
Dla rękawic chroniących przed
bakteriami i grzybami.

EN ISO 374-5:2016



VIRUS
lub **ASTM F 1671**
Rękawic spełniające normy
EN 374-5 VIRUS lub ASTM F 1671
są dodatkowo testowane pod
kątem ochrony przed **znacznie**
mniejszymi wirusami

Najlepsze praktyki w zakresie stosowania rękawic



Myj ręce wodą z mydłem przez 20 sekund przed nałożeniem rękawic i po ich zdjęciu



Noś poprawnie dopasowane rękawice, przylegające ściśle do palców i nadgarstków, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia



Nigdy nie używaj wielokrotnie i nie myj rękawic jednorazowych



Nigdy nie używaj rękawic uszkodzonych i z widocznymi zabrudzeniami



Podczas noszenia rękawic nie należy dotykać twarzy

➔ **Odwiedź witrynę [Ansell.com](https://www.ansell.com), aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat globalnych regulacji w sprawie ŚOI oraz odkryć pełną gamę produktów chroniących przed kontaktem z wirusami.**